


## 【ライセンスアクティベーション手順】

ライセンスのご利用には、以下の手順に従ってアクティベーションを実施してください。

### 1. Brain Builder for AITRIOS のインストール（未インストールの場合）

<https://developer.aitrios.sony-semicon.com/en/studio/brain-builder#downloads>

ご使用環境に合わせたソフトをダウンロード、インストールを実施してください。



Brain Builder for AITRIOS v.25.02

May 29, 2025

For Windows GPU  
Size: 7.19 GB  
Download

May 29, 2025

For Windows CPU  
Size: 5.98 GB  
Download

May 29, 2025

For Ubuntu GPU  
Size: 7.63 GB  
Download

May 29, 2025

For Ubuntu CPU  
Size: 6.03 GB  
Download

[Release notes for Brain Builder for AITRIOS v25.02](#)


**Note:** CodeMeter Runtime is required to use Brain Builder for AITRIOS. [Download it here.](#)  
Please use CodeMeter Runtime 8.30a or later versions.

For the best performance of Brain Builder for AITRIOS, please refer to the system requirements provided below.

### 2. Codemeter runtime のインストール（未インストールの場合）

<https://developer.aitrios.sony-semicon.com/en/studio/brain-builder#downloads>

上記 URL 先「Download it here」よりダウンロード、インストールを実施してください。



Brain Builder for AITRIOS v.25.02

May 29, 2025

For Windows GPU  
Size: 7.19 GB  
Download

May 29, 2025

For Windows CPU  
Size: 5.98 GB  
Download

May 29, 2025

For Ubuntu GPU  
Size: 7.63 GB  
Download

May 29, 2025

For Ubuntu CPU  
Size: 6.03 GB  
Download

[Release notes for Brain Builder for AITRIOS v25.02](#)

**Note:** CodeMeter Runtime is required to use Brain Builder for AITRIOS. [Download it here.](#)  
Please use CodeMeter Runtime 8.30a or later versions.

For the best performance of Brain Builder for AITRIOS, please refer to the system requirements provided below.

### 3.メールまたは書面に記載のアクティベーション用 URL へ接続してください。

※Codemeter runtime をインストールしていないと接続エラーとなります。

1 「オンラインライセンス転送」をクリックする。

※チケット欄にはご購入いただいたチケット ID が記載されていますので確認してください。

2 移動先のページで「選択したライセンスをアクティベートする」をクリックする。

利用可能なライセンス

リクエストをアップロード      アップデートをダウンロード      レシートをアップロード

**このページでの操作は旧UI機能であり通常は利用を推奨していません。(利用することは可能です)。**  
オフラインPCに対してライセンスの操作を行うのであれば、**ライセンス更新ファイル作成フォーム**をご利用ください。  
現在ご利用のオンラインPCに対してライセンスの操作を行うのであれば「**オンラインライセンス転送**」のリンクから実施ください。  
ライセンス更新ファイル作成フォームではなく旧UI手順で操作を行う場合は以下を実施してください。

**ライセンスファイルを利用してライセンスをアクティベートするには・最初に"リクエストをアップロードする":**

- ライセンスを転送する CmContainer のファームコード **\*\*\*** を持つライセンス要求ファイルを作成します。  
このファイルは、"CodeMeter.Control.Center" (操作ガイドを聞く) から作成できます。手順説明
- アクティベートするライセンスを選択します。
- CmContainer のライセンス要求ファイルを選択します。
- "選択したライセンスをアクティベートする"をクリックします。

名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
Neurala Brain Builder 30Days	*****	-		利用可能

CmContainer のライセンス要求ファイルを選択する (\*.WibuCmRaC)

ファイルの選択    ファイルが選択されていません

選択したライセンスをアクティベートする

**オンラインライセンス転送**

利用可能なライセンス

**ライセンスをアクティベートするには:**

- アクティベートするライセンスを選択します。
- ライセンス転送する CmContainer を選択します。
- "選択したライセンスをアクティベートする"をクリックします。

名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
Neurala Brain Builder 30Days	*****	-		利用可能

CmContainer を選択する

\*\*\*\*\* (pNeurala)    ↻

選択したライセンスをアクティベートする

オフラインライセンス転送 (非推奨)

📄 ライセンス

以上でアクティベーションは完了となります。